

Allgemeine eMail Einstellungen bei INSECO

eMail Einstellungen

Nach erfolgreichem Anlegen einer eMail-Adresse, können Sie nun Ihr eMail-Programm einrichten. Anbei finden Sie die für INSECO allgemein gültigen Angaben, die für jede eMail Software genutzt werden kann.

Die nachfolgenden Einstellungen sind Empfehlungen, die wir als Provider aussprechen. Zum einen, um die Fehler-/Warnmeldungen bei der Nutzung mit SSL/TLS zu verringern und zum anderen, um die Sicherheit für unsere Kunde zu erhöhen, in dem wir Ihnen gesicherte Einstellungen übergeben.

Die **Postausgangsserver-** und **Posteingangsserver-Angaben** sind identisch und hängt von dem gewählten Server ab

Server1: **server1047-han.server-routing.com**

Server2: **cloud6-vm182.de-nserver.de**

Posteingangsserver (IMAP/POP3)

Unterstützt wird IMAP als auch POP3

IMAPS-Port: 993

POP3S-Port: 995

Benutzer: Ihre vollständige eMail-Adresse (MEINNAME@domain-bei-inseco.at)

Kennwort: Das Kennwort, welches Sie für die eMail Adresse vergeben haben bzw. zugewiesen wurde

Verbindungssicherheit: SSL/TLS

Authentifizierungsmethode: "Passwort, normal"

Postausgangsserver (SMTP)

Port: 25 oder 587

Benutzer: Ihre vollständige EMail-Adresse (MEINNAME@domain-bei-inseco.at)

Kennwort: Das Kennwort, welches Sie für die EMail Adresse vergeben haben

Verbindungssicherheit: STARTTLS

Authentifizierungsmethode: "Passwort, normal"

Hinweis

Wenn Sie **SSL/TLS** bzw. **STARTTLS** verwenden, dann müssen Sie unter Umständen bei der ersten Verbindungsaufnahme das von uns verwendete SSL-Zertifikat bestätigen. Das Zertifikat lautet hierbei auf den Namen *.de-nserver.de.